


## Configurações recomendadas para a utilização do Player Screencorp

Para garantir que a sua TV Corporativa funcione corretamente, efetue as configurações deste passo a passo no computador ou mini-pc onde o Player será instalado.



## Liberações de Rede

Antes de iniciar o processo de instalação e configuração do Player Screencorp, efetue as seguintes liberações de rede:

Site: screencorp.com.br : 443

Gerenciador de Conteúdo: cms.screencorp.com.br : 443

Mídias 1: s3-sa-east-1.amazonaws.com/screencorp.io: 443

Mídias 2: s3-sa-east-1.amazonaws.com/screencorp : 443

API: api.screencorp.com.br : 443

Demais APIs: \*.screencorp.io: 443

Amazon (CRL/OCSP): \*.amazontrust.com : 80 e 443

Let's Encrypt (CRL/OCSP): \*.lencr.org: 80 e 443

Let's Encrypt Akamai (CRL/OCSP): \*.letsencrypt.org.edgekey.net : 80 e 443


# Sumário

1.	Removendo a "Proteção de Tela" e a "Suspensão Automática"	3
2.	Ocultando automaticamente a "Barra de Tarefas"	7
3.	Desabilitando as Notificações do Windows	8
4.	Configurando o login automático no Windows 11	9
5.	Instalação do Screencorp Player	11


# Configurações do Windows 11

## 1. Removendo a "Proteção de Tela" e a "Suspensão Automática"


Passo 1: Acesse o menu iniciar do Windows, em seguida busque por "Configurações":



Passo 2: Clique em "Personalização":




Passo 3: Agora clique em "Tela de bloqueio":



Passo 4: Em seguida, clique em "Proteção de tela":




Passo 5: Selecione a opção "Nenhum", desmarque a opção "Ao reiniciar, exibir tela de logon" e clique em "OK", veja abaixo:



Passo 6: Agora clique em "Tempo limite de tela":




Passo 7: Em seguida, clique em "Tela e suspensão", e selecione a opção "Nunca" em todas as categorias, conforme abaixo e feche a janela:




### 2. Ocultando automaticamente a "Barra de Tarefas"

Passo 1: Clique na Barra de Tarefas com o botão direito do mouse, em seguida clique em "Configurações da barra de tarefas":




Passo 2: Clique em "Comportamentos da barra de tarefas" e habilite a opção "Ocultar automaticamente a barra de tarefas", conforme abaixo e feche a janela:



## 3. Desabilitando as Notificações do Windows

Passo 1: Acesse o menu iniciar do Windows, em seguida busque por "Notificações":




Passo 2: Desative as "Notificações", e ative o "Não incomodar":




## 4. Configurando o login automático no Windows 11

Passo 1: Pressione "Win+R" para abrir a caixa "Executar".


Na caixa "Executar", digite "netplwiz" e pressione a tecla "Enter" ou clique em "OK":



Passo 2: Selecione o usuário e desmarque a opção "Os usuários devem digitar um nome de usuáro e senha para usar este computador". Depois clique em "Aplicar":



Passo 3: Digite a senha do usuário, confirme-a e clique em "OK" e depois clique em "OK" novamente para aplicar as configurações:



## 5. Instalação do Screencorp Player

### Opção 1: Instalação manual


Passo 1: Clique AQUI para baixar o Adobe AIR e instale-o.

Passo 2: Clique AQUI para baixar o Screencorp Player e instale-o.

Será criado um atalho na Área de Trabalho:



Passo 3: Execute o Player e acesse o menu no canto superior direito, depois clique em "Configurações":



Passo 4: Em Configurações, habilite as opções "Iniciar no Login" e "Habilitar Monitoramento", depois clique em "Salvar":



Passo 5: Digite o e-mail e senha utilizados no Gerenciador de Conteúdo da Screencorp e clique em "Entrar":



Passo 6: Para finalizar, selecione o Grupo de Exibição e a TV e clique em "Iniciar":



#### Opção 2: Instalação via PDQ (para equipe de TI)

Se preferir automatizar a instalação nos computadores, utilize os comandos abaixo no PDQ Deploy:

#### Instalação:

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR Application Installer.exe" -silent -eulaAccepted -desktopShortcut -programMenu "diretorio\_do\_instalador\DesktopPlayer.2.16.0.air"

### 1ª ativação habilitando o RestartOnCrash:

start "" "C:\Program Files (x86)\Screencorp Player\Screencorp Player.exe" -enableROC